

Unser Basar – Computer Kasse

Zusätzlich oder alternativ zu Buchungen auf der Webseite Unser-Basar kann die Computer-Kasse verwendet werden. Sie arbeitet ohne Internetzugriff und dadurch schnell und ausfallsicher.

Für die Computer Kasse ist je ein PC oder Laptop pro Kassenplatz erforderlich. Stehen nicht ausreichend Computer zur Verfügung, können auch noch Android-Kassen verwendet werden.

Die Computer Kasse kann mit oder ohne Barcode-Scanner betrieben werden. Wir verwenden beispielsweise an der Hauptkasse einen Barcode-Scanner und an Kasse 2 nur das Programm ohne Scanner.


Die letzte Seite dieser Anleitung ist eine Kurzreferenz. Es macht Sinn, diese Seite auszudrucken und an jeder Computer Kasse auszulegen.

1 Installation

Für die Computer Kasse muss auf dem PC das System "Java" installiert sein. Auf den meisten Computern ist das ohnehin der Fall, ansonsten können Sie es installieren über die Webseite:

<http://java.com>

Das Programm laden Sie sich auf der Seite "Abrechnung" herunter. (Sie müssen dazu der Administrator des Ihres Basars sein). Klicken Sie auf „Programm für Computer Kasse herunterladen“ und wählen „Speichern“.



Speichern Sie die Datei UbPcKasse.jar z.B. auf dem Desktop des PCs. Beim Firefox Browser, kann man auf die Downloads per Pfeil rechts oben zugreifen. Wollen Sie mehrere PCs als Kassen einrichten, sollten Sie die Datei auf einen USB Stick ziehen und dann auf jeden Kassen PC kopieren.

Die Daten für die Computer-Kasse (Welche Nummern sind vergeben, welche Artikel und Preise wurden online eingetragen) laden Sie bitte kurz vor Beginn des Basars (wenn alle Nummern vergeben und Artikel eingetragen wurden) ebenfalls herunter "Daten für Computer-Kasse herunterladen". Diese auch „Speichern“ und ggf. auf einen USB Stick kopieren. (Wir machen das am Morgen des Basars, während die Warenannahme läuft.)

The screenshot shows the 'Unser Basar' website interface. The main navigation bar includes 'Start', 'Stamm', 'Termine', 'Nummern', and 'Kasse'. The current page is titled 'Abrechnung [Testbasar Herbst 2019]'. Below this, there are links for 'Übersicht', 'PDF Hochformat', 'PDF Querformat', and 'CSV D'. The 'Kasse' section is active, with sub-links for 'Kassenbuch', 'Buchung stornieren', and 'Übersicht Kassenbuch als PDF-Version Kassenbuch als CSV'. A prominent orange box highlights the 'Computer Kasse für PC/Laptop' section, which contains several links: 'Programm für Computer-Kasse herunterladen', 'Daten für Computer-Kasse herunterladen' (circled in blue), 'Kassenbuch von Computer-Kasse einspielen:' (with a 'Durchsuchen...' button and 'Keine Datei ausgewählt.' text, and an 'Einspielen' button), 'Handbuch für die Computer-Kasse', 'TEST-Daten für Computer-Kasse herunterladen', and 'TEST-Etiketten für Kasse'. A blue arrow points from the circled link to a download bar at the top of the browser window, which shows two files: 'UnserBasarDaten20190928.ubo' (1,2 KB) and 'UbPcKasse.jar' (65,7 KB). Another blue arrow points from the 'Datei speichern' option in a Firefox dialog box to the download bar. The dialog box also shows the file name 'UnserBasarDaten20190928.ubo', its type 'XML Document', and the source 'https://test.unserbasar.de'. The 'Datei speichern' option is selected, and there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons at the bottom.

Für einen Test bzw. eine Einweisung der Kassenmitarbeiter, laden Sie die "TEST-Daten für Computer-Kasse" herunter. Passend dazu gibt es auch eine Seite TEST-Etiketten, welche Sie drucken können "TEST-Etiketten für Computer-Kasse".

Drucken Sie die Test Etiketten aus (ist nur eine Seite) und kopieren die Test Daten auf einen USB Stick. Nun verfahren Sie mit den Test-Daten so wie später mit den echten Daten.


Bei uns machen wir das so: Ich lade das Programm und die Daten auf einen USB Stick. Vor dem Basar gehe ich zu jedem Laptop (wir haben nur 2 ;-) und kopiere das Programm auf den Desktop. Ich starte das Programm und lade die Daten in die Kasse. Dann zum nächsten Laptop ...

2 Kasse öffnen

Starten Sie das Kassens Programm per Doppelklick auf die Datei UbPcKasse.jar


Wenn das nicht funktioniert, prüfen Sie die Installation von Java unter <http://java.com>

Beim Öffnen der Kasse wird ein Kürzel abgefragt. Dieses Kürzel wird bei jeder folgenden Buchung mit abgelegt. Sie können durch die Kürzel entweder mehrere Kassenplätze unterscheiden „kasse 1“, „kasse 2“ ... oder die Namen des Kassenpersonals „Andrea“, „Simone“ ... oder auch beides „kasse 1 Andrea“.



Wechselt das Personal, so kann das Kürzel per Menü [Kasse / Anmelden ...] geändert werden. Das aktuelle Kürzel wird in der Titelzeile angezeigt.

Laden Sie nun die Daten vom USB Stick oder dem Download-Verzeichnis in die Kasse mittels [Kasse / Daten-Datei einspielen...]



Die Daten-Dateien haben die Endung ".ubo", Für die Übungen verwenden Sie die UnserBasar**Test** Datei, für den Basar später die echten Daten UnserBasar**Daten** (siehe Daten für Computer-Kasse herunterladen).

3 Übungen mit der Kasse

3.1 Erstes Beispiel

Nachdem Sie die Test-Daten in die Kasse geladen haben, sehen Sie in der Titelzeile, dass die Kasse für die Tests bereit ist. Wenn Sie nun das Programm beenden und neu starten, sind die Daten immer schon enthalten.

The screenshot shows a software window titled "Unser Basar - Offline Kasse / kasse 1 / Kassen-Training / 19.07.2019". The interface includes input fields for "Nummer", "Artikel-Nr.", and "Preis". Below these is a table with columns: "Numm...", "Farbe", "Größe", "Artikel", "Preis", and "Code". At the bottom, there are fields for "Summe", "Gegeben", and "Zurück". Buttons for "in den Warenkorb" and "Kassieren" are visible.

Als Test-Daten sind die Verkäufer-Nummern 1 bis 20 vergeben und es sind bis zu 30 Artikel pro Nummer möglich. Nicht alle Verkäufer haben aber ihre Artikel auch online eingetragen. Die Nummern 1 und 2 haben jeweils 15 Artikel erfasst. Für diese können Sie sich Test-Etiketten ausdrucken (TEST-Etiketten für Computer Kasse)

Beginnen Sie mit dem Verkauf, zunächst mal ohne Barcode-Scanner. Der Eingabe-Fokus steht im Feld "Nummer". Hat Ihr PC einen Nummernblock, versuchen Sie mal nur mit diesem auszukommen, die Eingaben werden dadurch sehr schnell.

The close-up shows the input fields with the following values: "Nummer" contains "1", "Artikel-Nr." is empty, and "Preis" is empty.

Tippen Sie "1" und "ENTER". Der Eingabe-Fokus springt in das Feld "Artikel-Nr."

Tippen Sie nun "3" und "ENTER"

Der Artikel wird in den Warenkorb gelegt, er erscheint in der Liste unterhalb der Eingabefelder.

Anstelle der ENTER-Taste können Sie auch die PLUS (+) Taste verwenden, wenn diese auf Ihrer Tastatur leichter erreichbar ist.

Wenn Sie sich vertippt haben, können Sie mit der ENTFERNEN (Entf) oder DELETE (DEL) Taste oder der ESC Taste die Eingabe löschen und den Eingabe-Fokus zurück in das Nummer-Feld setzen.

Die jeweils letzte Nummer wird in großer blauer Schrift über den Eingabefeldern angezeigt. Hier sehen Sie noch mal die Nummer und die Bezeichnung des Artikels. Rechts wird in grüner Schrift der erfasste Preis angezeigt.

Unterhalb des Warenkorbes wird die aktuelle Summe für den Käufer und die Anzahl der Artikel im Warenkorb angezeigt.




Besonders wichtig für eine fehlerfreie Arbeit an der Kasse ist der Prüfcode (Hier im Beispiel "C"). Dieser Prüfcode wird auch auf die Etiketten aufgedruckt. So können Sie auf einen Blick sehen, ob Sie sich vertippt hatten.

Weicht der Prüfcode auf dem Etikett von dem in der Kasse angezeigten Code ab, hatten Sie eine falsche Nummer getippt.



Die Codes sind einfach eine willkürliche Formel auf die beiden Nummern. Also 2 / 4 gibt immer "Q" und 2 / 15 gibt immer "P". Man kann einfach schneller prüfen, ob ein P auf dem Etikette steht als eine mehrstellige Zahlenfolge. Natürlich kann es auch durch einen blöden Zufall der richtige Code sein, bei falscher Nummer (1 / 7 und 2 / 6 haben beide E) aber das ist recht unwahrscheinlich.

Man stellt dazu auf der Webseite im Termin ein, dass die Prüfcodes mit auf die Etiketten gedruckt werden sollen.



Weiter geht's, buchen Sie nun die Nummern 1 / 8 sowie 2 / 1 und 2 / 2. Der Warenkorb wächst von unten nach oben (oben stehen die letzten Artikel).

Unser Basar - Offline Kasse / Kasse 1 / Kassen-Training / 18.07.2019

Kasse

2 / 2 Nicki Jogginganzug 2 Schäfchen drauf, Farbe Rosa, Größe 62

Nummer Artikel-Nr. Preis **C 2,00 EUR**

Nummer	Farbe	Größe	Artikel	Preis	Code
2/2	Rosa	62	Nicki Jogginganzug 2 Schäfchen drauf	2,00	C
2/1	Hellbra...	62	Nicki Hose Rüßchen aus Nicki jede Beine T...	2,50	V
1/8	Blau	74	Latzhose Jeans H+M	3,50	L
1/3	Türkis	62	Jogginghose + Shirt von S'Oliver	6,00	C

Summe Gegeben Zurück **14,00** **4 Artikel**

Fertig! Sie sollten nun noch mal schauen, ob wirklich 4 Artikel auf dem Kassentisch liegen und kassieren dann die 14,-EUR ab.

Summe Gegeben Zurück **14,00** **4 Artikel**

Die richtige Taste dafür ist die LEER(Zeichen)-Taste oder die ENDE-Taste. Die Pfeiltaste nach unten und Seite nach unten machen das selbe.

Der Eingabe-Focus springt in das "Gegeben" Feld. Wenn Sie möchten können Sie den gegebenen Betrag hier eintragen, müssen Sie aber nicht unbedingt.

Tippt man nun "ENTER" oder klickt man auf "Kassieren" wird der Kunde abgeschlossen und die Artikel werden als verkauft gebucht. Der Warenkorb ist dann wieder leer und weiter geht's mit dem nächsten Kunden.

Der Betrag des letzten Kunden wird noch bis zur nächsten Eingabe angezeigt.

nächster Kunde

Nummer Artikel-Nr. Preis **14,00 EUR**

Die Meldung ist „nächster Kunde“ und der Zahlbetrag des letzten Kunden wird noch mal in grün angezeigt.

3.2 Beispiel Ohne Preis

Buchen Sie nun mal die Nummer 4 / 1. Dieser Verkäufer hat die Artikel nicht online hinterlegt und statt dessen seine Etiketten von Hand geschrieben. Nicht schön, geht aber auch. Da die Kasse nun den Preis nicht kennt, wird das Preis-Feld rot und Sie müssen den Preis von Hand eingeben.

Nummer	Artikel-Nr.	Preis
4	1	

Nummer	Farbe	Größe	Artikel	Preis	Code

Summe	Gegeben	Zurück

Wenn der Lautsprecher an ist, wird zusätzlich ein Warn-Beep-Ton ausgegeben. Im Menü können Sie diesen Ton mittels [Kasse / Beep-Ton bei Warnung] aus- oder ein-schalten. Ebenso können Sie einen hohen einzelnen Ton für erfolgreichen Eintrag in den Warenkorb einschalten [Kasse / Beep-Ton bei Erfolg]

Tippen Sie nun "4" und "ENTER". Der Artikel kommt mit 4,-EUR in den Warenkorb. Es gibt weder Farbe noch Größe noch einen Text für den Artikel.

Nummer	Artikel-Nr.	Preis
4	1	

Num...	Farbe	Größe	Artikel	Preis	Code
4/1				4,00	J

Wir haben noch einen weiteren Fall in den Testdaten mit hinterlegtem Artikel aber ohne Preis: 3 / 14

Die eingegebenen Preise werden übrigens immer auf 50 Cent gerundet.

3.3 Artikel im Warenkorb entfernen

Buchen Sie nun bitte mal eine falsche Nummer 1 / 2 ...
Prüfcode V ... ups auf dem Etikett steht ein [N].
Kontrollblick, ja es hätte 1 / 12 statt 1 / 2 sein sollen.

Mit der „Pfeil nach unten“ (↓) Taste wird die erste Zeile
im Warenkorb selektiert. Mit noch einem Minus oder der
ENTFERNEN (Entf) oder DELETE (DEL) Taste wird
der Eintrag aus dem Warenkorb entfernt (storniert).



Sie können auch mit der Maus die Zeile und klicken dann "Entfernen" klicken.



Nun buchen Sie 1 / 12 und es passt.


Sie können auch mit dem Menü [Kasse / Warenkorb leeren] den kompletten Warenkorb löschen.
Abschluss wieder mit "Leertaste" + "ENTER"

3.4 Nicht vergebene Nummer

Tippen Sie als Verkäufer-Nummer die 25 + ENTER.

Sie erhalten die Fehlermeldung, dass diese Nummer nicht vergeben ist.

Sie können für diese Nummer keine Buchungen vornehmen.



Unser Basar - Offline Kasse / kasse1 / Kassen-Test / 23.06.20

Kasse


Nummer 25 ist nicht vergeben

Nummer	Artikel-Nr.	Preis
25		

Wenn diese Nummer aber tatsächlich noch kurzfristig (nach dem Herunterladen der Computer Daten) vergeben wurde, können Sie in der Kasse diese Nummer im Menü über [Kasse / Neue Verkäufer-Nummer...] freischalten. Sie müssen aber sicherstellen, dass die Nummer tatsächlich auch online vergeben wurde, sonst gibt es Fehlermeldungen beim späteren Hochladen des Kassenbuchs.

Versuchen Sie die Nummer 1 / 44 zu buchen.

Dieser Basar lässt nur bis zu 30 Artikel pro Nummer zu. Daher die Fehlermeldung.



Unser Basar - Offline Kasse / kasse1 / Kassen-Test / 23.06.20

Kasse

Artikel-Nr. 44 ausserhalb des Bereiches

Nummer	Artikel-Nr.	Preis
1	44	

War die Artikel-Nummer 44 falsch, tippen Sie nun die richtige Artikelnummer ein. War schon die Verkäufer-Nummer falsch, löschen Sie mit ESC oder ENTFERNEN (Entf) oder DELETE (DEL) die ganze Zeile und fangen neu an.

3.5 Artikel zwei mal verkaufen

Wenn Sie einen Artikel verkaufen, den Sie zuvor bereits verkauft haben, bekommen Sie eine entsprechende Warnung (z.B. 1 / 8):

The screenshot shows the 'Kasse' (Cashier) interface. At the top, it displays the title bar 'Unser Basar - Offline Kasse / Kasse 1 / Kassen-Training / 18.07.2019'. Below the title bar, the word 'Kasse' is written. A blue warning message reads: 'Breits verkauft 18.07.2019 14:53 1 / 8 Latzhose Jeans H+M, Farbe Blau, Größe 74'. Below this, there are three input fields for 'Nummer', 'Artikel-Nr.', and 'Preis'. To the right of these fields, a large blue 'L' is displayed next to the price '3,50 EUR'. A button labeled 'in den Warenkorb' is visible. At the bottom, there is a table with the following data:

Numm...	Farbe	Größe	Artikel	Preis	Code
1/8	Blau	74	Latzhose Jeans H+M	3,50	L

Der Artikel wird aber trotzdem in den Warenkorb getan und ggf. auch noch einmal gebucht.

Sicherlich haben Sie sich bei einem der beiden Verkäufe vertippt, aber bei welchem? Prüfen Sie ob die Nummer, die Sie gerade erfasst haben, stimmt. Dann war der Fehler wohl schon bei einem früheren Kunden. Das können Sie nun kaum korrigieren. Der Verkäufer von 1 / 8 bekommt den Verkaufspreis natürlich nur einmal, der Verkäufer der falsch/nicht erfassten Nummer geht leer aus.

Eventuell schreiben Sie sich die Nummer auf, oder legen das Etikett zur Seite um den Fall später nachzuprüfen.

Wenn Sie eine Nummer beim aktuellen Kunden doppelt erfassen passiert nichts schlimmes. Buchen Sie bitte mal 1 / 9 in den Warenkorb und dann gleich noch mal 1 / 9:

The screenshot shows the 'Kasse' (Cashier) interface. At the top, it displays the title bar 'Unser Basar - Offline Kasse / Kasse 1 / Kassen-Training / 18.07.2019'. Below the title bar, the word 'Kasse' is written. A red warning message reads: 'Nummer 1 / 9 bereits im Warenkorb'. Below this, there are three input fields for 'Nummer', 'Artikel-Nr.', and 'Preis'. The 'Nummer' field contains the value '1'. To the right of these fields, a button labeled 'in den Warenkorb' is visible. At the bottom, there is a table with the following data:

Numm...	Farbe	Größe	Artikel	Preis	Code
1/9	Grau	80	Langarmshirt name it	3,00	S
1/8	Blau	74	Latzhose Jeans H+M	3,50	L

Das kommt im Eifer des Gefechtes schon mal vor. Der Artikel ist und bleibt einmal im Warenkorb. Einfach mit dem nächsten Artikel weitermachen.

3.6 Nutzung des Barcode Scanner

Nun das ganze mal mit Barcode Scanner.

Ein Barcode-Scanner wird vom PC wie eine zweite Tastatur behandelt. Die Barcodes die wir auf die Etiketten drucken enthalten die Verkäufer-Nummer und die Artikel-Nummer durch einen Slash getrennt. Also z.B: "1/4"

Versuchen Sie mal das genau so in das erste Eingabefeld einzutippen "1/4" + "ENTER". Nichts anderes macht der Barcode-Scanner.

Unser Basar - Offline Kasse / Kasse 1 / Kassen-Training / 18.07.2019

Kasse

1 / 4 T-Shirt Mexx, Farbe Rot/Braun, Größe 68

Nummer	Artikel-Nr.	Preis
1/4		

J 3,00 EUR

Numm...	Farbe	Größe	Artikel	Preis	Code
1/4	Rot/Braun	68	T-Shirt Mexx	3,00	J

Summe	Gegeben	Zurück
3,00		

1 Artikel

Sie können nun mal ein paar Nummern von den Test-Etiketten abscannen. Je nach Qualität des Druckers und Größe der Etiketten ist die Qualität der Erkennung mal besser mal schlechter. Generell gilt aber: Der Scanner liest niemals eine falsche Nummer ein, entweder er hat die Richtige oder gar keine.

Am besten ist es wenn der Scanner "Hands free" ist, also immer scannt, ohne dass man den Trigger bedienen muss. So zieht man die Etiketten einfach unter den Scanner durch. Es gibt auch Scanner, die unabhängig von der Lage das Etikett lesen können, also z.B. kopfüber. Probieren Sie mal aus was so mit Ihrem Scanner geht.

Lesen Sie bitte auch mal das Etikett 1 / 14 per Scanner ein. Hier ist kein Preis hinterlegt. Sie müssen den Preis zusätzlich von Hand eintragen. Das ist ein bisschen eine Falle, der Eingabe-Focus steht nun im Feld "Preis". Wenn Sie einfach munter weiter scannen wird die nächste Nummer als Preis eingetragen!

3.7 Falscher Preis ausgezeichnet

Nun mal zu einem blöden Fall, der halt aber auch hin und wieder vorkommt.

Der Verkäufer hat online einen anderen Preis eingetragen als er auf das Etikett geschrieben hat. (Oder hat den Online Preis nach dem Etiketten-Druck noch mal geändert).


In den Testdaten haben wir die Nummer 1 / 15 so manipuliert. Das Etikett zeigt 2,-EUR, online hinterlegt sind aber 3,-EUR.

Es ist nicht sicher, dass wir das an der Kasse überhaupt bemerken, die Kasse wird immer den Online erfassten Preis berechnen. Falls es aber auffällt (dem Kassierer oder dem Kunden) bleibt nichts anderes als den (niedrigeren) Preis des Etikettes zu kassieren.




Markieren Sie die Zeile per Herunter (↓) Taste und öffnen dann per ENTER Taste den Preis-Dialog. Sie können auch mit der Maus die Zeile markieren und dann auf "Preis ändern" klicken.

Hier nun die "2" eingeben und "ENTER".




Im Warenkorb wird der Online-Preis in Klammern angezeigt, es werden aber nur 2,-EUR berechnet. Auch auf der späteren Abrechnungsliste wird der Preis so dargestellt, damit man den Fall dem Verkäufer gegenüber sauber dokumentiert.



3.8 Das Kassenbuch

Über das Menü [Kasse / Kassenbuch] kann das Kassenbuch mit allen Buchungen aufrufen. Hier wird auch der bisherige Gesamtumsatz der Kasse (28,50 EUR) angezeigt.

Für jede Buchung ist die Uhrzeit der Kassenbuchung eingetragen.



Kassenbuch

Gesamt 8 Buchungen, Summe: 28,50 €

Nummer: / Text: Preis:

Zeit	Nummer	Farbe	Größe	Artikel	Preis
13:21	2/2	Rosa	62	Nicki Jogginganzug 2 Schäfchen drauf	2,00
13:21	2/1	Hellbraun	62	Nicki Hose Rüßchen aus Nicki jede Beine Topolino	2,50
13:21	1/8	Blau	74	Latzhose Jeans H+M	3,50
13:07	1/3	Türkis	62	Jogginghose + Shirt von S'Oliver	6,00
13:47	1/12	Grün	68	Jacke Zara	7,50
13:37	4/2				1,00
13:32	4/1				4,00
14:07	1/15	Beige	74/80	Pullover Lupilu 2er Set	(3,00) 2,00

Mittels der Felder über der Liste kann gezielt nach Buchungen gesucht werden.



Kassenbuch

Gesamt 8 Buchungen, Summe: 28,50 €

Nummer: / Text: Preis:

Zeit	Nummer	Farbe	Größe	Artikel	Preis
13:21	2/1	Hellbraun	62	Nicki Hose Rüßchen aus Nicki jede Beine Topolino	2,50
13:21	1/8	Blau	74	Latzhose Jeans H+M	3,50
13:07	1/3	Türkis	62	Jogginghose + Shirt von S'Oliver	6,00

3.9 Buchung stornieren

Auch das gibt es: Ein Käufer kam 10 Minuten nach dem Kauf wieder mit einem Paar Kinderstiefeln, beide Stiefel waren für links. Wir mussten die Buchung stornieren und das Geld zurückzahlen.

Rufen Sie das Kassensbuch auf und suchen nach der zu stornierenden Nummer 1 / 8. Wenn Sie die Etiketten entfernen und die Nummer nicht mehr wissen, wird es schwieriger. Sie können z.B. nach „latzhose“ suchen.

Markieren Sie die Zeile und klicken auf "Stornieren"

Zeit	Nummer	Farbe	Größe	Artikel	Preis
15:57:08	1/8	Blau	74	Latzhose Jeans H+M	3,50

Das Stornieren ist wichtig, weil sonst (wenn Sie einfach nur das Geld an den Käufer geben) der Artikel als verkauft betrachtet wird und der Verkäufer in der Abrechnung den Verkaufspreis bekommt.

So machen wir das:

Wir entfernen die Etiketten an der Kasse (früher mussten wir das für die Abrechnung, jetzt ist es einfach schneller wenn einer die Etiketten abmacht und einer die Etiketten kassiert). Nur die ganz "beppigen" (Schwäbisch für fest-kleband) lassen wir dran, wir brauchen sie ja für die Abrechnung nicht mehr.

Wenn einer nach 10 Minuten kommt, kann man anhand des Artikels suchen "stiefel". Klar, es kann auch sein, dass man die Buchung nicht mehr findet.

Wir würden in so einem Fall dem Kunden einen realistischen Betrag (z.B. 3,-EUR) geben und die Ware auf den Fund-Tisch legen. Bei der Abholung schauen die Verkäufer ob dort etwas von ihnen liegt. Ggf. würden wir dann dem Verkäufer der sagt "das sind meine" den Verkaufspreis abziehen.


4 Kasse schließen / Kassenbuch hochladen

Wenn die Kasse geschlossen ist muss das Kassenbuch zu Unser-Basar hochgeladen werden. Das gilt natürlich nur für die "echte" Buchungen beim Basar, nicht für die Test-Daten.

Dazu im Menü [Kasse / Kassenbuch Datei schreiben...] wählen. Merken Sie sich den Ort und Dateinamen. Am besten speichern Sie das Kassenbuch auf einem USB Stick ab.

ACHTUNG bei mehreren Kassen: wählen Sie verschiedene Dateinamen!

Im Bereich "Abrechnung" der Webseite wählen Sie nun diese Datei aus und klicken "Einspielen".



So machen wir das bei uns:

Am Ende des Basars gehe ich mit meinem Stick zu jedem Laptop und lade das Kassenbuch auf den Stick. Dann fahre ich nach Hause (in unserer Turnhalle ist das Internet ganz schlecht) und spiele der Reihe nach die Kassenbücher auf der Webseite ein. Alle Kassenbücher werden dadurch in der Datenbank zusammengeführt.

Anschließend drucke ich die Abrechnungs-Seiten aus. Das ist auch ein Grund es zu Hause zu machen, ich mag meinen schweren Drucker nicht mitschleppen. Dann fahre ich in die Turnhalle und wir tüten das Geld gemäß der Abrechnungslisten in Briefumschläge ein. Ruck – Zuck.

5 Die Abrechnung

Auch wenn die Abrechnung unabhängig von der Computer-Kasse erfolgt, hier noch ein paar Worte dazu. Nach dem Einspielen der Kassenbücher können die Abrechnungslisten gedruckt werden.

Start Stamm Termine Nummern Kasse **Abrechnung** Email Home Unser Basar

Abrechnung [Testbasar Herbst 2019]

...

Abrechnung

[Übersicht als PDF-Version](#)

[Abrechnungslisten als PDF-Version](#)

In den Abrechnungslisten wird die Gebühr schon berechnet. Und es werden nur die verkauften Artikel gelistet. So sieht eine Abrechnungsseite aus (Beispiel von unserem Frühjahrsbasar):

Abrechnung Nummer 17

Frühjahrsbasar 2019

Nr.	Artikel	Farbe	Größe	Verkauft
6	Schuhe NEU	grau	35	3,50
15	FlipFlop Kappa	blau rosa	35	2,00
17	Schuhe NEU	grau	36	4,00
20	Mädchen Jeans	blau	134	4,00
24	Mädchen Jeans	blau	134	3,50
36	Buch "Geschichtenschatz" ab zwei Jahre -neu-	-	-	3,50
42	Buch "Die Maske"-neu eingeschweisst"/Rätselkrimis	-	-	4,50
43	Rock	rosa	116	2,00
47	Neoprenanzug	rosa	134 / 140	13,00
48	Neoprenanzug	blau	134 / 140	13,00
53	NERF neu	-	-	9,00
56	Swingball 3 in 1 neu	-	-	26,00
57	Buch "Mein erster Puzzle Weltatlas" neu	-	-	4,50
60	Spiel "kleiner Rabe hat Geburtstag	-	-	3,50

Summe:	96,00
Gebühr:	12,60
Auszahlung:	83,40

Dazu gibt es dann noch eine Übersichtsseite über alle Nummern. Da wird der Umsatz, die Gebühr und Auszahlung für alle Nummern gelistet. Und unten natürlich mit Summen.


Hier wieder ein Beispiel vom Frühjahr (ich habe nur die Klarnamen ausgegraut). Bei uns kann ein Verkäufer auch 2 Nummern haben, daher die Zwischensumme für Nummer 1 und 17.

Abrechnungsübersicht Frühjahrsbasar 2019


Nr.	Name	Umsatz	Gebühr	Auszahlung
1	Sandra [REDACTED]	38,50	6,85	31,65
17	Sandra [REDACTED]	96,00	12,60	83,40
	1, 17	Zwischensumme		115,05
2	daniela [REDACTED]	63,00	9,30	53,70
7	panini [REDACTED]	39,50	6,95	32,55
8	Green [REDACTED]	39,00	6,90	32,10
9	LoKi [REDACTED]	32,50	6,25	26,25
11	Lili / [REDACTED]	53,00	8,30	44,70

6 Kurzreferenz Kasse


Eingabe der Nummern ENTER
 oder PLUS (+)




Löschen der Eingabe-Zeile
 Cursor in Nummer ESC




Kunde fertig
 Cursor nach Gegeben setzen LEER-Taste
 oder ENDE
 oder END




Nächster Kunde ENTER
 Mit Cursor in Gegeben



Cursor in den Warenkorb Pfeil nach unten



Warenkorb-Artikel stornieren ENTFERNEN (Entf)
 oder DELETE (DEL)
 oder MINUS (-)
 Mit Cursor im Warenkorb



Warenkorb Preis ändern ENTER
 Mit Cursor im Warenkorb

